


CADMOULD®

3D-F SIMULATION

Temperaturen im Inneren

Als Standard werden detaillierte Temperaturen im Inneren nur am Ende der Füllphase und zum Entformungszeitpunkt gespeichert.

Sollen diese Ergebnisse zu denselben Momentaufnahmen wie die gemittelten Temperaturen gespeichert werden, muss vor der Simulation folgende Funktion aktiviert werden:



„Simulation – Optionen – Optionale Ergebnisse“ „Ergebnisse im Inneren – Temperatur“.

